




## Apple Mail – Konfigurationsanleitung

Öffnen Sie Apple Mail und klicken Sie im Menü am oberen Bildschirmrand auf [Mail] > [Einstellungen].

Im nun geöffneten Fenster klicken Sie bitte auf „Accounts“.

Danach klicken Sie links unten auf „+“ um einen neuen Account hinzuzufügen.


Hier wählen Sie nun „Anderen MailAccount hinzufügen ...“ aus und klicken anschließend auf „Fortfahren“.



## EmailAccount hinzufügen

In dieser Ansicht geben Sie bitte Ihren vollständigen Namen (der beim Empfänger angezeigt werden soll), Ihre ATMAIL Emailadresse und das dazugehörige Kennwort ein.

Nachdem Sie auf „Erstellen“ klicken, kommt ein Warnhinweis, dass die Einstellungen für den Account nicht automatisch ermittelt werden konnten, überspringen Sie diese Meldung mit einem Klick auf „Weiter“.



The screenshot shows a window titled "Accounts" with a menu bar containing "Allgemein", "Accounts", "Werbung", "Schrift & Farbe", "Darstellung", "Verfassen", "Signaturen", and "Regeln". A dialog box titled "E-Mail-Account hinzufügen" is open, prompting the user to enter account information. The dialog contains the following fields and buttons:

- Text: "Geben Sie zunächst folgende Informationen ein:"
- Text field: "Vollständiger Name:" with the value "ihr name"
- Text field: "E-Mail-Adresse:" with the value "test@ihredomain.tld"
- Text field: "Passwort:" with masked characters "\*\*\*\*\*"
- Buttons: "Abbrechen" and "Erstellen"

Below the dialog box, the "SMTP-Server:" field is visible with a dropdown arrow and a checked checkbox labeled "Nur diesen Server verwenden".

## Infos über Server für eintreffende Emails

Jetzt können Sie zwischen POP oder IMAP wählen.

Bei IMAP werden die Mails nach dem Abrufen am Server belassen (vorsicht vor überfüllten Mailboxen). Außerdem sind bei IMAP Ordner, die Sie in einem Mailprogramm oder auch in Webmail für das Emailpostfach angelegt haben auf sämtlichen anderen Programmen, die diesen Mailaccount nutzen, genau so ersichtlich.

Bei POP werden die Mails vom Server auf den Computer geladen und dann vom Server gelöscht.

Wenn Sie POP verwenden wollen, tragen Sie unter „MailServer“ „atmailXX.worldsoft-mail.net“ ein.

Für IMAP tragen Sie „atmailXX.worldsoft-mail.net“ ein.

Sie finden die entsprechenden Informationen zu ihrem Atmail Konto unter:

<http://worldsoft-atmail.com> > Controlpanel > Manage.

Ergänzen Sie „XX“ mit dem entsprechenden Wert zu ihrem Atmail Server auf welchem ihre Postfächer untergebracht sind.

Server-Informationen für die Domain: ihredomain.tld		
Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen für alle Konten innerhalb dieser Domäne gelten.		
Protokoll	Adresse	Ports
SMTP	atmail15.worldsoft-mail.net	25, 587
Wenn Sie Swisscom als Internet Provider verwenden. Benutzen sie bitte Port 587		
SSMTP (SSL)	atmail15.worldsoft-mail.net	465
POP3	atmail15.worldsoft-mail.net	110
POP3S (SSL)	atmail15.worldsoft-mail.net	995
IMAP	atmail15.worldsoft-mail.net	143
IMAPS (SSL)	atmail15.worldsoft-mail.net	993
Webmail	<a href="http://atmail15.worldsoft-mail.net/mail">http://atmail15.worldsoft-mail.net/mail</a>	80
Webmail (SSL)	<a href="https://atmail15.worldsoft-mail.net/mail">https://atmail15.worldsoft-mail.net/mail</a>	443
CALDAV (Calendar)	atmail15.worldsoft-mail.net	8008

Informationen zu Ihrem Speicherplatzbedarf	
diesen Speicherplatz haben Sie gemäß Ihrem CMS-Paket zur Verfügung	100.98 GB
derzeit genutzter Speicherplatz für Mails	5.00 GB
Aktuelle Speichernutzung (Gesamt)	214.21 MB
Verbleibender Speicher	95.77 GB

Unter „Benutzername“ geben Sie bitte Ihr Email Postfach an (z.B. test@meinedomain.tld), sowie das dazugehörige Passwort unter „Passwort“.

The screenshot shows a window titled 'Accounts' with a toolbar containing icons for 'Allgemein', 'Accounts', 'Werbung', 'Schrift & Farbe', 'Darstellung', 'Verfassen', 'Signaturen', and 'Regeln'. A dialog box titled 'Infos über Server für eintreffende E-Mails' is open, containing the following fields:

- Accounttyp:  IMAP  POP
- Mail-Server:
- Benutzername:
- Passwort:

At the bottom of the dialog are three buttons: 'Abbrechen', 'Zurück', and 'Weiter'.

## Infos über Server für ausgehende Emails

Hier definieren Sie die Einstellungen für ausgehende Mails.

Unter „SMTPServer“ geben Sie bitte „atmailXX.worldsoft-mail.net“ ein.

Als „Benutzername“ und „Kennwort“ verwenden Sie bitte die selben Daten, die Sie im vorangegangenen Schritt für den Posteingang eingegeben haben.

Zum Abschluss der Konfiguration, klicken Sie bitte auf „Erstellen“.

Apple Mail ist nun für den Versand und den Empfang Ihrer Atmail Emails konfiguriert!

