

E-Mail-Konto in Microsoft Outlook 2010 einrichten

Für Microsoft Outlook 2010

Schritt 1

Öffnen Sie Microsoft Outlook 2010.

Schritt 2

Klicken Sie zunächst auf **Datei** und wählen Sie unter dem Menüpunkt **Informationen** den Button **Konto hinzufügen** aus.



Schritt 3

Wählen Sie aus, dass Sie ein neues Konto anlegen möchten und setzen den Haken bei **Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren**.

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdiensteanbieter erhalten haben.

Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück **Weiter** >

Schritt 4

Klicken Sie **Internet-E-Mail** an und anschließend auf **Weiter**.

Dienst auswählen

Internet-E-Mail
Verbindung mit dem POP- oder IMAP-Server herstellen, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Microsoft Exchange oder kompatibler Dienst
Verbindung herstellen und auf E-Mail-Nachrichten, den Kalender, Kontakte, Faxse und Voicemail zugreifen.

Textnachrichten (SMS)
Verbindung mit einem Mobilfunkdienst herstellen.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Schritt 5

Tragen Sie im nun folgenden Fenster die **Benutzer-, Server- und Anmeldeinformationen** ein (A) und wählen Sie den Kontotyp: **POP3** oder **IMAP**.

Warum ist diese Einstellung besonders wichtig?

Wenn Sie von unterwegs E-Mails lesen und empfangen wollen, richten Sie den Kontotyp **IMAP** ein.

Verwalten Sie Ihre E-Mails nur auf Ihrem PC, ist **POP3** die richtige Wahl.

Damit Sie über dieses neue Konto E-Mails versenden können, klicken Sie anschließend auf **Weitere Einstellungen**. (B)

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen
Ihr Name:
E-Mail-Adresse:

Serverinformationen
Kontotyp:
Posteingangsserver:
Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen
Benutzername:
Kennwort:
 Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen
Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).
Kontoeinstellungen testen ...
 Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Weitere Einstellungen

< Zurück **Weiter >** Abbrechen

Benutzerinformationen

Ihr Name	Frei wählbar. Wird als Anzeigename beim E-Mail-Empfänger angezeigt.
E-Mail-Adresse	Ihre vollständige Atmail E-Mail-Adresse

Serverinformationen

Kontotyp	IMAP/POP
Posteingangsserver	atmailxx.worldsoft-mail.net
Postausgangsserver	atmailxx.worldsoft-mail.net

Anmeldeinformationen


Benutzername	Ihre vollständige Atmail E-Mail-Adresse
Kennwort	Das von Ihnen bei der Einrichtung der E-Mail-Adresse vergebene Kennwort.
Kontrollkästchen Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung	Deaktiviert

Bitte beachten Sie:

Möchten Sie Ihre E-Mails per POP abrufen, wählen Sie als Kontotyp **POP** aus und tragen Sie als Posteingangsserver **atmailxx.worldsoft-mail.net** ein.

Schritt 6

Aktivieren Sie unter **Postausgangsserver** die Auswahlbox **Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung**. Wählen Sie den Menüpunkt **Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden** aus.




Schritt 7

Einstellungen SSL für IMAP

Wechseln Sie nun zum Reiter **Erweitert** (A). Wählen Sie die Daten für **Posteingangsserver** (B) und **Postausgangsserver** (C) aus.

Serveranschlusnummern (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (IMAP)	993	SSL
Postausgangsserver (SMTP)	587	Automatisch




Einstellungen SSL für POP

Wechseln Sie nun zum Reiter **Erweitert** (A). Geben Sie die Daten wie folgt ein:

Serveranschlusnummern (Reiter "Erweitert")

Posteingangsserver (POP3) 995 Häkchen bei **Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**(B).
 Postausgangsserver (SMTP) 587 (C) Automatisch (D)



Schließen Sie den Vorgang mit **OK** ab.

Bitte beachten Sie:

Der Port **587** und die Einstellung **Automatisch** funktionieren nicht? Geben Sie statt dessen bei **Postausgangsserver (SMTP)** den Port **465** ein und wählen Sie den Verbindungstyp **SSL**.

Schritt 8

Schließen Sie den Vorgang mit **Weiter > Fertigstellen** ab.

Ihr E-Mail-Konto ist jetzt fertig eingerichtet.